
User Login	
UserName	
Password	
Login Exit	


ทำการ Login



หน้าหลักในการเลือกใช้งานเมนู ต่าง ๆ



หน้าตรวจสอบวัตถุดิบ และ แก้ไข




สามาแก้ชื่อวัตถุดิบและชื่อSilo




หน้าสร้างสูตรผสม




ทำการกดปุ่ม Create New เพื่อทำการตั้งชื่อสูตรผสม




เมื่อตั้งชื่อสูตรผสมเสร็จโปรแกรมจะบอกให้เพิ่มวัตถุดิบเข้าไปในสูตรผสม




เมื่อเพิ่มวัตถุดิบครบ 100% โปรแกรมจะแจ้งว่าสร้างสูตรสำเร็จ และจะสามาใช้งานเมนูอื่นได้โดยการกด กด Back




หน้าสร้างใบงาน



เมื่อเข้าสู่หน้าสร้างงานก็จะทำการตั้งชื่อใบงานที่ช่อง Job ID. และทำการเลือกสูตรผสม และยังสามารถกำหนดจำนวนใบงานได้อีกด้วย จากนั้น กดปุ่ม Cerate Batch



เมื่อกดปุ่ม Cerate Batch โปรแกรมก็จะแสดงข้อความสร้างงานสำเร็จ



เมื่อสร้างใบงานเสร็จก็จะทำกานชั่งที่ เมนู Dosing



โดยการที่เราจะซั่งได้นั้นเราจะต้องทำการเลือกใบงานที่ต้องการและกดปุ่ม Go To Weight



เมื่อกดปุ่ม Go To Weight ก็จะเข้าสู่หน้าชั่งวัตถุดิบ จากนั้นทำการเลือกขนาดของภาชนะที่ใช้ในการลองวัคถุดิบ



เมื่อเลือกภาชนะแล้วเช็คว่าค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่ง (Actual) เท่ากับ o เหรอไหมถ้าไม่เท่ากับ o ให้กดปุ่ม Tare Weight เพื่อ Set น้ำหนักให้เป็น o และเมื่อ Set O ก็ทำการกดปุ่ม Start Weight

โปรแกรมก็จะทำการควบคุมเครื่องปล่อยวัตถุดิบและทำการชั่งวัตถุดิบตามลำดับไปเรื่อย ๆจบหมด




เมื่อชั่งสำเร็จทุกวัตถุดิบโปรแกรมก็จะขึ้นข้อความว่า Save succeed จะทำการเก็บค่าในการชั่งไว้ที่เมนู Report




ในกรณีที่ชั่งวัตถุไม่สำเร็จและโปรแกรมจะแสดงข้อความ Out Of Range Please press clear.
หลักจากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงปุ่ม Clear ขึ้นมาโดยเราจะทำการ กดปุ่ม Clear ไปเรื่อย ๆเพื่อเคลียวัตถุดิบต่าง
ๆออกจากหน้าชั่ง จากนั้นโปรแกรมหก็จะทำการบันทึกค่าที่ผิดพลาดเก็บใน Report



เมื่อกด clear วัตถุดิบต่างๆออกจากหน้าซึ่งหมดแล้วโปรแกรมก็จะแสดงข้อความ Weighing failed. จากนั้นเราจะสามารถเลือกใบงานใหม่มาทำการซั่งต่อได้ หรือ ทำงานแก้ไขโปรแกรมในปรับจูนค่าในโปรแกรมก่อนทำงานชั่งครั้งต่อไป




หน้าเมนู Report จะมี 2 เมนูให้เลือกคือ Summary Report และ Detailed Report




ที่หน้า Summary Report จะบันทึกข้อมูลให้การทำงานต่าง

ๆอย่างสรุปโดยมีรายละเอียดคือจะบอกมาว่างานนั้นมีชื่องานว่าอะไร ใช้สูตรผสมที่มีชื่อว่าอะไร บอกถึงเลขที่ใบงานว่ามีเลขที่เท่าไรทับเท่าไร มีค่าเป้าหมายในการชั่งที่กี่กรัม และค่าที่ชั่งได้จริงมีค่ากี่กรัม มีความผิดพลาดกี่เปอร์เซ็น ซั่งโดยใครและซั่งในเวลาใด ในกรณีที่ในงานนั้นมีวัตถุที่ชั่งผิดพลาดก็จะมีข้อความบอกใน คอลัมน์Notes นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงโดยการเลือกคอลัมน์ และกับหนดรายละเอียด และ กดปุ่ม Search และจะสามารถเรียกดูข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งโดยการกดปุ่ม Show all



ที่หน้า Detailed Report จะบันทึกข้อมูลให้การทำงานต่าง
ๆอย่างละเอียดโดยมีรายละเอียดคือจะบอกมาว่างานนั้นมีชื่องานว่าอะไร ใช้สูตรผสมที่มีชื่อว่าอะไร
บอกถึงเลขที่ใบงานว่ามีเลขที่เท่าไรทับเท่าไร บ่งบอกว่างานนี้ถูกปล่อยมาจาก Silo ใดและวัตถุดิบมีชื่อว่าอะไร
มีค่าเป้าหมายในการซั่งที่กี่กรัม และค่าที่ชั่งได้จริงมีค่ากี่กรัม มีความผิดพลาดกี่เปอร์เซ็น
ในกรณีที่ในงานนั้นมีวัตถุที่ชั่งผิดพลาดก็จะมีข้อความบอกใน คอลัมน์Notes
นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงโดยการเลือกคอลัมน์ และกับหนดรายละเอียด และ กดปุ่ม Search
และจะสามารถเรียกดูข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งโดยการกดปุ่ม Show all



หน้า Setting จะแสดงเกี่ยวกับ User ที่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ และยังแสดง port ที่โปรแกรมทำการเชื่อมต่ออยู่



นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง User เพิ่มได้โดยการกำหนด User Name และกำหนด Level การเข้าใช้งานโปรแกรม

Setting								Back
	rial Config.	13 ~	Baud 115200	~	Connec	ct	RefreshPort	
			CreatePasswo	ord				
- Ad	ld User	Username	Passwor ConfirmPasswor			ne	UserLevel	
			ОК		Cancle		Middle ~	

เมื่อกำหนด User Name และกำหนด Level ให้กดปุ่ม Add จากนั้นโปรแกรมจะให้สร้าง Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่โปรแกรม